

機器交換時のバックアップ&リストア方法【TACTiCS 財務】【クライアント／サーバ方式】


1. 概要

本マニュアルは、機器交換時の TACTiCS 財務データのデータ移動方法について説明します。


* 本格サーバ (WindowsServer) を使用している場合のマニュアルです。

2. バックアップ方法 (交換前の親機で行います)


①右下の通知領域から  (一括保存・復元) をクリックし、【一括保存・復元を開く(O)】をクリックして下さい。



※通知領域に  (サーバー一括保存・復元) がない場合、【スタートメニュー】
⇒【TACTiCS 財務】⇒【サーバー一括保存・復元】の順にクリックして下さい。




②財務を使用する時に入力しているコードとパスワードを入力し、【OK】をクリックして下さい。



⇒「サーバー一括保存・復元」画面が表示されます。

③【引越し】タブをクリックして下さい。



⇒選択した保存先に「TACTiCSZAIMU_MOVING_S」フォルダが作成され、財務のデータとオペレータ情報が保存されます。

⑥つぎに、取り出し可能な媒体に、「TACTiCSZAIMU_MOVING_S」フォルダのコピーを行って下さい。ネットワークで該当機器にコピーすることもできます。

3. 財務のサーバ設定とバックアップツールのインストール（交換後の親機で行います）


①親機に財務のサーバ設定を行ってください。（セットアップマニュアル P8～P9 参照）

②子機で財務を起動、いずれかのデータを開き、メニュー画面で、【情報ページ】⇒【ユーザー専用ページ】⇒【ツールのダウンロード】から、「サーバー一括保存・復元」を USB など移動可能な媒体に保存して下さい。


③親機で保存したファイルをダブルクリックし、「サーバー一括保存・復元」をインストールして下さい。

4. リストア方法（交換後の親機で行います）


①【スタートメニュー】⇒【TACTiCS 財務】⇒【サーバー一括保存・復元】の順にクリックして下さい。



②財務を使用する時に入力しているコードとパスワードを入力し、【OK】をクリックして下さい。



③【引越し】タブをクリックして下さい。




⇒財務のデータとオペレータ情報が復元されます。


●子機での設定

リストアが終了したら、子機の接続先を交換後の親機に変更して下さい。

①子機で、【TACTiCS 財務】を起動し、【サーバ設定】をクリックして下さい。



②コンピュータ名、データの場所を設定し、【OK】をクリックして下さい。



* 財務を使用している全ての子機で、設定を行ってください。